


SC-Line – ZEN Datenbank Lizenz einlesen



Dieses Dokument beschreibt die Vorgangsweise wie die Lizenz zur ZEN Datenbank eingelesen werden kann.

Sobald eine aktuelle Datenbank installiert wurde, steht diese für eine Testphase zur Verfügung. Üblicherweise sind dies 30 Tage. Innerhalb dieser Zeitspanne ist die Aktivierung der Echtlizenz vorzunehmen.

Das Dokument beschreibt die nötigen Schritte, die vorzunehmen sind, sobald der Lizenzschlüssel vorliegt.




SC-Line – ZEN Datenbank Lizenz einlesen



Der übermittelte Lizenzkey wird in das Feld **Key** eingetragen und danach die **Schaltfläche Authorize** geklickt. Dazu muss der Arbeitsplatz mit dem Internet verbunden sein, weil der Datenbank-Schlüssel abgeglichen wird.

SC-Line – ZEN Datenbank Lizenz einlesen




Der Dialog zeigt folgende Informationen:

- Im markierten Bereich sieht man die Actian Zen 15 Workgroup Datenbank lizenziert.
- In der Spalte „**State**“ wird **Active** angezeigt, weil der Lizenzschlüssel aktiviert wurde.
- In der Spalte „**License Type**“ sieht man **Permanent** angezeigt, weil die Lizenz ohne Zeitlimit eingetragen ist.

Solange noch keine endgültige Lizenz aktiviert wurde, steht in der Spalte „**Expiration Date**“ ein Datum eingetragen. Dieses zeigt an, bis wann eine gültige Lizenzierung erfolgen muss.

Sofern bereits früher eine andere Datenbank Lizenz eingetragen war, ist diese auch in diesem Dialog ersichtlich. In unserem Beispiel ist dieser Eintrag in der obersten Zeile vorhanden.



Dieser Eintrag zeigt, dass früher ein **Datenbank Server Version 11** (damals noch PSQL benannt) installiert war. In der Spalte **State** sieht man **Inactive**, weil diese Datenbank nicht mehr installiert ist. In der Spalte **User Count** ist ersichtlich, dass die frühere Server-Datenbank für **6 User** ausgelegt war.

SC-Line – ZEN Datenbank Lizenz einlesen

Sobald eine Aktivierung der Lizenz vorgenommen wurde, ist unbedingt darauf zu achten, dass auf dieser Maschine, wo die Lizenz hinterlegt ist, keine Hardware-Änderungen vorgenommen werden. Ist so eine Hardware-Adaptierung notwendig, so ist **VORHER** der aktive Lizenzschlüssel zu Deauthorisieren – siehe im Dialog rechts unten **Schaltfläche Deauthorize** - , dann die Hardware-Änderung durchzuführen und danach der Lizenzschlüssel wieder einzutragen und zu autorisieren.

Diese Vorgangsweise ist immer einzuhalten, auch wenn SC-Line auf einem neuen Arbeitsplatz installiert werden soll.

Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an unseren Support - Tel. 02272 20626.